

Knowledge Base

Installation von MAYA44 XTe unter Windows Vista & 7/8/10 (ab v1.07)

Erstveröffentlichung: 2014-09-26 | ID: KB00205DE


Einleitung

In diesem Text wird die Installation von MAYA44 XTe mit Treibern ab der Version 1.07 unter Windows 8.1 (32- und 64-bit) beschrieben. Der Ablauf unter Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 ist praktisch identisch. Eine Beschreibung der Installation mit älteren Treibern (bis zur Version 1.06) finden Sie hier als Video .

Installation

Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber heruntergeladen und die ZIP-Datei entpackt haben. Installieren Sie die dann die MAYA44 XTe Hardware in Ihrem PC falls noch nicht erfolgt. Bei einem eventuellen Neustart des Systems erscheint dann u.U. der *Neue Hardware gefunden* Dialog von Windows automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf *Abbrechen*.

Sie starten die Installation per Doppelclick auf das Installationsprogramm, einer .exe Datei innerhalb des Treiberdownloads. Üblicherweise ist der Dateiname in etwa *MAYA44_XTe_driver_vX.YY_setup.exe* wobei X.YY die Versionsnummer des Treibers ist. Beim Start der Installation zeigt Windows unter Umständen einen Sicherheitshinweis an. Stellen Sie sicher, dass Sie die Installation zulassen. Der folgende Dialog erscheint nun:



Klicken Sie auf *Next* und anschließend erscheint der folgende Dialog:




Knowledge Base

Installation von MAYA44 XTe unter Windows Vista & 7/8/10 (ab v1.07)

Erstveröffentlichung: 2014-09-26 | ID: KB00205DE



Bestätigen Sie dieses durch Klick auf *Install*. Jetzt werden Dateien kopiert und nach einiger Zeit erscheint das folgende neue Fenster:



Bestätigen Sie dieses durch Klick auf *Weiter*. Es werden erneut Dateien kopiert und üblicherweise erscheint nach einiger Zeit ein *Windows-Sicherheitshinweis* wie hier zu sehen:




Knowledge Base

Installation von MAYA44 XTe unter Windows Vista & 7/8/10 (ab v1.07)

Erstveröffentlichung: 2014-09-26 | ID: KB00205DE



Bestätigen Sie diesen durch Klick auf *Installieren* . Nach einiger Zeit ist die Installation dann abgeschlossen und es erscheint dann der folgende Dialog:



Wenn Sie dieses Fenster sehen, klicken Sie auf *Fertig stellen* . Je nach Ihrer Konfiguration kann es sinnvoll sein, dass Sie den Computer nun manuell neu starten. Sie werden dann feststellen, dass das Control Panel der MAYA44 XTe von jetzt automatisch gestartet wird - d.h. die Installation ist abgeschlossen.

De-Installation

Falls Sie den Treiber später wieder entfernen möchten, finden Sie ihn unter *Programme* in der *Windows Systemsteuerung* . Dort können Sie ihn dann entfernen.