

Knowledge Base

Installation von MAYA44e unter Windows Vista & 7/8/10 (ab v2.07)

Erstveröffentlichung: 2014-09-26 | ID: KB00206DE




Einleitung

In diesem Text wird die Installation von MAYA44e mit Treibern ab der Version 2.07 unter Windows 8.1 (32- und 64-bit) beschrieben. Der Ablauf unter Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 ist praktisch identisch. Eine Beschreibung der Installation mit älteren Treibern (bis zur Version 2.06) finden Sie hier als Video .

Installation

Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber heruntergeladen und die ZIP-Datei entpackt haben. Installieren Sie die dann die MAYA44e Hardware in Ihrem PC falls noch nicht erfolgt. Bei einem eventuellen Neustart des Systems erscheint dann u.U. der *Neue Hardware gefunden* Dialog von Windows automatisch. Klicken Sie in diesem Fall auf *Abbrechen*.

Sie starten die Installation per Doppelclick auf das Installationsprogramm, einer .exe Datei innerhalb des Treiberdownloads. Üblicherweise ist der Dateiname in etwa *MAYA44e_driver_vX.YY_setup.exe* wobei *X.YY* die Versionsnummer des Treibers ist. Beim Start der Installation zeigt Windows unter Umständen einen Sicherheitshinweis an. Stellen Sie sicher, dass Sie die Installation zulassen. Der folgende Dialog erscheint nun:



Klicken Sie auf *Next* und anschließend erscheint der folgende Dialog:




Knowledge Base

Installation von MAYA44e unter Windows Vista & 7/8/10 (ab v2.07)

Erstveröffentlichung: 2014-09-26 | ID: KB00206DE



Bestätigen Sie dieses durch Klick auf *Install*. Jetzt werden Dateien kopiert und nach einiger Zeit erscheint das folgende neue Fenster:



Bestätigen Sie dieses durch Klick auf *Weiter*. Es werden erneut Dateien kopiert und üblicherweise erscheint nach einiger Zeit ein *Windows-Sicherheitshinweis* wie hier zu sehen:




Knowledge Base

Installation von MAYA44e unter Windows Vista & 7/8/10 (ab v2.07)

Erstveröffentlichung: 2014-09-26 | ID: KB00206DE



Bestätigen Sie diesen durch Klick auf *Installieren* . Nach einiger Zeit ist die Installation dann abgeschlossen und es erscheint dann der folgende Dialog:



Wenn Sie dieses Fenster sehen, klicken Sie auf *Fertig stellen* . Je nach Ihrer Konfiguration kann es sinnvoll sein, dass Sie den Computer nun manuell neu starten. Sie werden dann feststellen, dass das Control Panel der MAYA44e von jetzt automatisch gestartet wird - d.h. die Installation ist abgeschlossen.

De-Installation

Falls Sie den Treiber später wieder entfernen möchten, finden Sie ihn unter *Programme* in der *Windows Systemsteuerung* . Dort können Sie ihn dann entfernen.